

קטגוריה	מקשים	פעולה
אתחול	C	אתחול מהדיסק
	D	אתחול מהפרטישיין הראשון
	N	אתחול משרת רשת
	R	מאתחל את מסך המחשב
	T	כוונן לדיסק FireWire
	X	אתחול מ-OSX (אם 9 מותקן על אותו כונן)
	(Option (Alt	מראה את האיקונים של כל הכוננים מהם ניתן לאתחל, לבחירה
	Shift-Option-⌘-delete	אתחול מכונן חיצוני (או דיסק)
	Option-⌘-P-R	Zaps the parameter RAM. ללחוץ עד הצפוף השני
	option-⌘-O-F	מעלה מסך חומרה (Firmware) פתחה
אתחול	⌘-V	מראה הודעת יוניקס בזמן אתחול, כיבו ו-Logout
	⌘-S	אתחול במצב משתמש יחיד
	עכבר-למטה	מחליץ דיסק תקוע
	Shift	מיד אחרי הדלקה: מכבה הארכת ליבה (kernel extension)
	Shift	אחרי כניסה: מונע מחלונות Finder ותוכנות שעולות באתחול מלעלות. ישונו שוב באתחול הבא.
	Option-⌘-W	סגירת כל החלונות ה-Finder
	חץ ימנית, חץ שמאלה	פתיחה או סגור תיקיה נבחרת בתצוגת רשימה
	Option-חץ ימנית	פתיחת תיקיה במצב רשימה ואת כל התיקיות בתוכה
	Option-חץ שמאלה	סגור תיקיה וכל התיקיות בתוכה
	⌘-חץ למעלה	פתיחת תיקיית אב
Finder-ב	⌘-Shift-Option-חץ למעלה	בוחר בשולחן העבודה
	⌘-חץ למטה (או ⌘-O)	פתיחת את הסמל הנבחר
	Option-קליק על המשולש	פתיחה או סגור את כל התיקיות בחלון
	Tab	בוחר את הסמל הבא בסדר הא'-ב'
	Shift-Tab	בוחר את הסמל הקודם ב-א'-ב'
	⌘-Delete	מעביר את הסמל הנבחר לפח
	רווח	פתיחת את הכונן או התיקיה שמחתח לסמן העכבר (בזמן גרירת העלאת-קפיצה של תיקיה)
	Shift-⌘-Q	Log Out
	Shift-Option-⌘-Q	Log Out ללא אשרור
	Shift-⌘-Delete	ריקון הפח
מקשי כח	Shift-Option-⌘-Delete	ריקון הפח ללא אשרור
	Option-⌘-Delete	ריקון הפח ללא אשרור
	Option-⌘-Delete	ריקון הפח ללא אשרור
	Option-⌘-Delete	ריקון הפח ללא אשרור
	Option-⌘-Delete	ריקון הפח ללא אשרור
	Option-⌘-Delete	ריקון הפח ללא אשרור
	Option-⌘-Delete	ריקון הפח ללא אשרור
	Option-⌘-Delete	ריקון הפח ללא אשרור
	Option-⌘-Delete	ריקון הפח ללא אשרור
	Option-⌘-Delete	ריקון הפח ללא אשרור
ניהול תוכניות	CTRL-Eject	מקפיץ תיבה לכיבוי, שינה, יציאה, אתחול מחדש
	Option-⌘-Eject	עובר למצב שינה
	CTRL-Option-⌘-Eject	מכבה
	Ctrl-⌘-Power	מאלץ אתחול מחדש
	⌘-H	מחביא את החלונות התוכנית עליה עובדים
	Option-⌘-H	מחביא את כל שאר התוכנות
	F9	"מעץ" ומציג את כל החלונות של כל התוכנות
	Shift-F9	"מעץ" ומציג את כל החלונות בהילוך איטי
	F10	מציג את כל החלונות של התוכנה העליונה
	F11	"מעץ" את כל החלונות של כל התוכנות כדי להראות את שולחן העבודה
ניהול תוכניות	F12	קריאה ל-widgets
	⌘-Tab	לחיצה ושחרור: מעבר הלוך-חזור בין תוכנות פתוחות
	⌘-Tab	החוקה של ⌘: מראה סמלים מרחפים של תוכנות פעולות (Shift) כדי לדפוף אתחוריה
	⌘-Esc	מעבר לחלון הפתוח הבא בתוכנה (Shift) לסריקה לכיוון השני)
	Option-⌘-Esc	פתיחת תיבת אילוף סגירה
	shift-option-⌘-Esc	אילוף-סגירה לרוב התוכנות (ללא אשרור)
	shift-⌘-3	לכוד את תמונת החלון כמסמך PDF
	Shift-⌘-4	מייצר תיבת גלילה, גרור כדי לבחור חלק מהחלון ולהפוך אותו למסמך PDF (הקשה על רווח מביאה את "המצלמה")
	רווח-⌘	פתיחת תיבת Spotlight
	רווח-⌘	מחליף שפה במקלדת (אם מוגדרת יותר משפה אחת)
ניהול תוכניות	Option-קליק על סמל מהדוק	עובר לתוכנה חדשה ומסתיר את הקודמת
	Option-קליק בחלון	עובר לתוכנה חדשה ומסתיר את הקודמת
	גריירה	מסדר או מסיר תפריטים או סמלי סרגל
	⌘-קליק על כותרת החלון	פתיחת תיבה המראה את הורי התיקיה
	Option-קליק על מזער	ממוער את כל החלונות

	Shift-קליק	מראה את ההנפשה בהילוך איטי (מזעור, Expose, Dashboard וכו')
	Option-⌘-D	מראה/מסתיר את הדוק
	⌘-קליק על סמל מהדוק	מגלה את הסמל האמיתי ב-Finder
	⌘-option-קליק על סמל מהדוק	מעבר לתוכנה זו ומחביא את כל היתר
	⌘-CTRL-קליק על סמל מהדוק	פותח תיבת קיצור
	⌘-גרירת סמל אל הדוק	מונע מסמלי הדוק מלזוז, כדי להטיל סמל עליהם
	⌘-גרירת סמל דוק	גורר את העצם
		דג
	⌘-Option-גרירת סמל אל הדוק	מאלץ תוכנת דוק לפתוח את הסמל שנגרר אליה
תיבות דיאלוג	⌘-פסיק	פותח תיבת "העדפות"
	Esc	"קליק" על ביטול
	Enter	"קליק" על תיבה כחולה
	⌘-F-option	מעבר לתיבת החיפוש